19 et 20 novembre 2024

IBM Innovation Studio Paris, salle Concorde

S32 – Renforcez la sécurité de vos applications 5250

20 novembre 10 h 15

Pierre-Louis Berthoin GAIA / VOLUBIS *Pierre-louis.berthoin@gaia.fr*





uii2024 #ibmi #uii2024



19 et 20 novembre 2024



Pierre-Louis Berthoin IBM i depuis 1989 Expert IBM i







19 et 20 novembre 2024







- Mutualisé
- A distance



Modernisation

- Accompagnement
- Prototypage



Expertise technique

Prestations de service (audit, consulting...)
Transfert de connaissances (workshops)









19 et 20 novembre 2024



C'est aussi des produits

continuous innovation continuous integration



GRMT5250

GAIA

Consultez l'écran 5250 d'un autre utilisateur en temps réel directement sur l'IBM i

PRINCIPE

GRMT5250 vous permet d'accéder rapidement à l'écran 5250 d'un autre utilisateur, directement depuis votre session IBM i. Il ne nécessite pas de passer par des outils intermédiaires tel que Teams.

ABONNEMENT ANNUEL 2000€ € HT / PARTITION

REPRENEZ LE CONTRÔLE

Inspiré de notre propre expérience dans la maintenance sur IBM i, nous l'avons conçu pour les professionnels de l'IBM i. Cette solution est idéale pour intervenir rapidement sur les sessions utilisateurs bloquées ou pour diagnostiquer et corriger des bugs en temps réel.

En plus de cette fonctionnalité clé, notre outil offre une gamme d'options supplémentaires qui simplifient la gestion des sessions utilisateurs sur l'IBM i, améliorant ainsi l'efficacité et la réactivité de votre équipe technique. Optez pour une solution intuitive et intégrée, qui vous permet de superviser au mieux les travaux de votre IBM i depuis votre poste de travail.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Piloter simplement les travaux 5250

- Consulter les activités utilisateurs en temps réel
- Tous vos travaux interactifs et batch regroupés au même endroit
- via la console de GRMT5250
- Intervenir rapidement

- Gérer les messages en interrogation sur les sessions utilisateurs

- Gérer les sessions inactives

CONTACT

Demandez votre démo !





19 et 20 novembre 2024



Renforcez la sécurité de vos applications 5250



Programme

- Présentation
- Les valeurs systèmes
- Les unités
- La mire de connexion
- Les profils
- Les sous systèmes
- Cryptage des flux
- Les programmes d'exit
- IBM i Access Mobile

Présentation

- 5250 est un telnet propriétaire d'IBM sur lequel on a ajouté des possibilités
 - Les touches de fonctions étendues
 - Possibilité d'avoir 2 tailles : 80 et 132 colonnes
 - Possibilité de choisir un CCSID
 - Des possibilités graphiques
 - Le cryptage des données
 - Des programmes d'exit
 - Même un Web APP





Présentation

- Vous pouvez paramétrer le service TCP/IP par la commande CHGTELNA.
- 2 paramètres par exemple :
 - AUTOSTART(*YES) pour demander le démarrage du service en même temps que TCP/IP
 - ALWSSL(*YES) pour indiquer que vous pouvez vous connecter en SSL
- Vous pouvez arrêter ou démarrer le service par la commande STRTCPSVR ou ENDTCPSVR *TELNET
- Le port est le 23 en clair, le port sécurisé est le 992

Présentation

- Pour voir les connexions en cours, vous avez des services SQL:
 - -- connexion réseau
 - SELECT *
 FROM QSYS2.NETSTAT_INFO
 WHERE LOCAL_PORT = 23
 - -- job réseau
 - SELECT *

FROM QSYS2.NETSTAT_JOB_INFO WHERE LOCAL_PORT = **23** AND AUTHORIZATION_NAME IS NOT null AND AUTHORIZATION_NAME <> 'QTCP';



Telnet

Le telnet client Windows





Telnet

Connexion

	Telnet neptune -	
	Ouverture	^
📾 Invite de commandes	Syst me : Sous-syst me	NEPTUNE
Microsoft Windows [version 10.0.19045.4894] (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.	Ecran	QPADEV0012
C:\Users\plberthoin>telnet neptune	Utilisateur	
	Programme/procÚdure Menu BibliothÞque en cours	
	(C) COPYRIGHT 1BM CORP. 1980	a, 2018.
		~

Université IBM i – 19 et 20 novembre 2024

Telnet

- Usage d'appoint
- Pas de licence pour se connecter
- Problème de touche de fonction
- Problème de jeu de caractères
- Etc ...
- Mais ça marche

ieinet nep	otune								
		Gest	tion de	s trava	iux ac	tifs		NEP	TUNE
						05,	/10/24 0	9:16:12	CEST
GUC:	0,0	Intervalle:	00:00	0:00	Tra	vaux acti	fs: 341		
ndiquez v	os opti	ons et appuye	ez sur	ENTREE.	da	F 6	6 J. I. I.		
2=M0d1+1	er	3=Suspe	enare	4=Arr	ter	5=G rer	6=L10 r	rer	
/=Atticn	er mess	age 8=6 rei	r fichi	ers spo	oute	13=D con	necter		
		0111							
nt C sus	+ /+	en	Turne	% UC	Fana	tion	Etat		
pr s-sys	t/trav	OSVS	све	<i>№</i> 0C	FORC	LION	DEON		
ARCAD			757	0,0	CMD-	AMSCOMDE	MSCH		
CONTR			CDC	0,0	CHD-	ANSOCHDE	DEON		
GSTGN		0575	SBS	0,0 0 0			DEOM		
DROFO		0575	SBS	0,0 0 0			DEOM		
OBATC	н	0575	SBS	a a			DEOM		
OCMN	ľ.	0575	SBS	0,0			DEQM		
		0575	SBS	0,0			DEQM		
2012		2010	000	0,0			01.5	A suivr	e
aramÞtres	ou com	mande							
===>									
3=Exit	F5=	RÚafficher	F10=Re	lancer	F11	=DonnÚes	intervall	.e Úcoul	Ú
12=Annule	r F23	=Autres optio	ons F	24=Autr	es to	uches			

- Configuration des unités
 - QAUTOCFG Autoconfiguration des unités
 - 0 Non
 - 1 Oui
 - QAUTOVRT Autoconfiguration des unités virtuelles
 - NNN nombre d'unités à créer automatiquement
 - *NOMAX pas de limitations
 - QDEVNAMING
 - *NORMAL nom IBM i
 - *S36 nom mode 36
 - *DEVADR QPADEVxxxx
 - L'information fournie par l'émulateur sera prioritaire

- Connexion / Déconnexion
 - QINACTITV Délai d'attente pour travaux inactifs
 - NNN nombre de minutes avant déconnexion
 - *NONE pas de déconnexion
 - QINACTMSGQ File d'attente de messages pour travaux inactifs
 - File d'attente de messages
 - un message CPI1126 est envoyé dans la MSGQ
 - Le travail 157710/USER01/QPADEV0010 n'était plus actif
 - *ENDJOB arrêt travail
 - *DSCJOB déconnexion du travail
 - Le job sera gardé pendant le temps indiqué dans la valeur QDSCJOBITV, pour une éventuelle reconnexion



- Astuce
 - Avec une file d'attente QINACTMSGQ, vous pourrez indiquer un watcher qui veillera sur les messages CPI1126 qui arrivent et vous pourrez envoyer un écran de ressaisie de mot de passe, comme sous Windows.
 - En utilisant l'API, QSYGETPH



• Vous devrez protéger les touches ATTN et System Request



- Connexion / Déconnexion
 - QMAXSIGN Nombre maximal de tentatives d'ouverture autorisées
 - 1à25,
 - *NOMAX
 - Préconisation 3
 - QMAXSGNACN Action ouverture session infructueuse
 - 1 Désactiver l'unité
 - 2 Désactiver le profil
 - 3 Désactiver l'unité et le profil
 - Préconisation 3



- Limitations
 - QLMTDEVSSN Limiter les sessions écran concurrentes
 - 0 Non
 - 1 à 9 Nombre de sessions permises
 - Peut être modifiée au niveau du profil
 - QLMTSECOFR Limiter responsable sécurité aux unités
 - 0 Droit explicite non nécessaire
 - 1 Droit explicite nécessaire

- Les mots de passe
- Il y a plein de valeurs système qui servent à gérer les mots de passe ce sont celles qui commencent par QPWD*
- La plus impactante est QPWDLVL puisqu'elle va fixer la longueur du mot de passe et donc celle de la taille de ma zone sur vos mires de connexions.



- Astuces
 - Vous pouvez mettre une authentification supplémentaire, (MFA) en envoyant par exemple un mail avec un code à saisir, vous devrez avoir un fichier qui fait lien entre l'utilisateur IBM i et son email



Vous devrez protéger les touches ATTN et Sytem Request

- Divers
 - QATNPGM Programme de gestion de la touche ATTN
 - Un programme spécifique
 - *ASSIST menu ASSIST
 - Peut être indiqué dans le profil
 - Peut être changé par la commande SETATNPGM
 - QCHRID Jeu de caractères graphiques et page de codes
 - Indiquer le CCSID
 - Peut être changé sur les unités CRTDEVxx et les écrans CRTDSPF
 - QCHRIDCTL Contrôle ID caractère
 - *DEVD de l'unité écran
 - *JOBCCSID du travail
 - QDSPSGNINF Contrôle des informations de l'écran d'ouverture
 - 0 pas d'affichage
 - 1 affichage

- Divers
 - QALWJOBITP Interruption des travaux permise
 - 0 Non
 - 2 Oui
 - QASTLVL Niveau d'assistance utilisateur
 - *BASIC
 - *INTERMED
 - *ADVANCED
 - Peut être indiqué dans le profil
 - Peut être changé dans les commandes par <F21>

- Les principales valeurs influençant les connexions 5250
 - PASSWORD
 - Pour se connecter devra être différent de *NONE
 - STATUS
 - *ENABLED pourra ouvrir une session
 - *DISABLED ne pourra pas ouvrir de session
 - ASTLVL
 - Voir Valeur système

- INLPGM Programme initial
 - Programme à exécuter au démarrage
 - *NONE pas de programme initial
- INLMNU Menu initial
 - Menu à exécuter derrière le programme initial
 - *SIGNOFF pas de menu
 - *MAIN menu main
- LMTCPB Possibilités restreintes
 - *YES pas d'exécution de commande ALWLMTUSR(*NO)
 - *NO exécution de commande ALWLMTUSR(*NO)

- DSPSGNINF informations d'ouverture
 - Voir valeur système
- LMTDEVSSN limiter sessions concurrentes
 - Voir valeur système
- DLVRY mode de réception des messages
 - *NOTIFY
 - *HOLD
 - *BREAK Ne concernera que la première session
- ATNPGM programme pour la touche ATTN
 - Voir valeur système



- USROPT options utilisateurs
- 3 options qui peuvent être utiles
 - *CLKWD Affichage des mots clés sur les paramètres
 - *HLPFULL Affichage aide en plein écran
 - *EXPERT Affichage d'informations complémentaires sur certaines commandes



- Astuce
 - Vous avez une vue récapitulative dans Navigator for i

Général	Programme pour ATTN * :	Utilisation de la valeur sy v	
Démarrage de session	Bibliothèque:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Session écran	Fonctions maximales:	Aucune restriction \checkmark	
Sortie	Niveau d'assistance:	Utilisation de la valeur système 🗸	
International	Mémoire tampon de frappe:	Utilisation de la valeur système	
	Options utilisateur: Affichage des mots clés des Affichage de tous les détails Modification sens touche de Ne pas afficher les messages Afficher les messages d'état Afficher l'aide plein écran Envoyer un message au prop	paramètres défilement s d'état priétaire du fichier spoule	



Les unités

- Il y a essentiellement 2 types d'unité
 - Pour les sessions à 132 caractères, type 3477
 - Pour les sessions à 80 caractères, type 3179
 - C'est des d'unités virtuelles connectées sur des contrôleurs virtuels
 - Elles peuvent être créer par autoconfiguration (voir les valeurs systèmes) ou manuellement par la commande CRTDEVDSP
 - CRTDEVDSP DEVD(nom_unit)
 - DEVCLS(*VRT)
 - TYPE(3477)
 - MODEL(FC)
 - ONLINE(*YES)
 - CTL(ctlvrt)
 - KBDTYPE(*SYSVAL)
 - CHRID(*SYSVAL)
 - TEXT('votre description.')

Les unités

- Les entrées des unités
 - Les unités sont prises en compte par des sous systèmes à l'aide d'entrées définies sur ce dernier
 - On les ajoute par ADDWSE, vous pouvez les modifier par CHGWSE





Les unités

- Une fois qu'une unité est attribuée, elle ne change pas
- QINTER a une entrée *ALL pour ces unités
- Attention à l'ordre de démarrage des sous systèmes
- Une unité doit être *ON pour être utilisable
- Si vous êtes en autoconfig pensez à faire le ménage
- Les entrées génériques permettent une meilleur exploitation DEV*, LYO*, PAR*, etc...
- Il est conseillé de déclarer une unité de secours sur votre sous système de contrôle (QCTL), qui vous servira en cas de problème



- C'est un DSPF que vous devez indiquer à votre sous système c'est le paramètre SGNDSPF des commandes crtsbsd et chgsbsd par défaut il est à *QDSIGNON, ce qui indique l' écran par défaut.
- Vous en avez 2 différents, un pour les PWD à 10 caractères et un pour les PWD à 128.
- Vous les trouverez dans la bibliothèque QGPL fichier QDDSSRC





- Astuce
- Vous avez une fenêtre avant la mire



Vous pouvez fusionner les 2 écrans





Université IBM i – 19 et 20 novembre 2024

- La méthode pour customiser votre mire.
 - Vous devez dupliquer le source de votre écran dans votre bibliothèque.
 - Vous devez faire vos modifications en respectant les règles suivantes :
 - Ne pas changer l'ordre des zones
 - Ne pas supprimer de zones, vous pouvez éviter l'affichage des zones,
 Programme/procédure, Menu, Bibliothèque en cours par le conditionnement de celle-ci,
 l'indicateur que vous utiliserez ne sera jamais activé
 - Vous compilez votre écran .
 - Vous changez votre sous système en indiquant votre nouvel écran

Ĥ	64				88	17'Programme/procédure
A I	64	PROGRAM	10	B	88	53CHECK(LC)
A	64			1	89	17'Nenu
A	64	HENU	10	B	89	53CHECK(LC)
A	64				10	17'Bibliothèque en cours
Ĥ	64 📕	CURLIB	10	B :	10	53CHECK(LC)

- Astuce
 - Si voulez indiquer un texte que vous pourrez changer dynamiquement, vous devrez utiliser des textes de messages avec le mot clé MSGID.
 - Il vous suffira alors de changer le texte dans le message par la commande CHGMSGD
 - Ecran



Fichier message







Les sous systèmes

- On a déjà vu que le sous système indiquait:
- l'écran de mire c'est le paramètre SGNDSPF des commandes CRTSBSD ou CHGSBSD
- Les unités écrans qu'il gérait, vous les indiquez par la commande ADDWSE, c'est le paramètre WRKSTN
- Mais il a également à indiquer un pool mémoire et une priorité d'exécution



Le pool

- Le pool mémoire, pour qu'il soit utilisable, vous devrez indiquer que le sous système le prend en charge par la commande CRTSBSD paramètre POOLS.
- Le plus souvent vous indiquerez *INTER qui est le pool utilisé pour les travaux interactifs.
- Quand votre travail rentre dans le sous système, il va arriver avec une donnée de routage, cette donnée va être recherché dans la table de routage de votre sous système, pour mettre en place cette table vous utiliserez la commande ADDRTGE c'est le paramètre CMPVAL

Pools de stockage			
ID de pool:	1 1 - 10	Ajout	1 *BASE
			2 *INTERACT
Taille mémoire:	Pool de base	Retrait	
	/ 		



Le pool

IBMi

1) La donnée définie dans la table de routage



Dans la JOBD

Université IBM i – 19 et 20 novembre 2024

Donnée de routage:

QCMDI

 \sim

La priorité d'exécution

1) La donnée définie dans la table de routage va donner une classe

Attributs opérationnels	■ Actions	≣ Actions 💀 😳					
Définitions de pool	Numéro de			Veleur de	Desition de		
Postes travaux à	séquence ↑↓	Programme ↑↓	Bibliothèque ↑↓	comparaison	↓ Position de début		
Postes écrans par nom	Filtrage 🛛	Filtrage 🛛	Filtrage 🛛	Filtrage 🛛	Filtrage 7		
Postes écrans par type	10	QCMD	QSYS	QCMDI	1		
	15	QCMD	QSYS	QIGC			
Postes file d'attente de travaux	20	QCMD	QSYS	QS36MRT	Classe:		
Postes de routage	40	QARDRIVE	QSYS	525XTEST	Bibliothèque:		
Postes communication	700	QCL	QSYS	QCMD38			
	9999	QCMD	QSYS	*ANY			

• 2) La classe va vous indiquer la priorité à utiliser

Priorité d'exécution		RUNPTY	20
Tranche de temps		TIMESLICE	2000
Admis à sortir de mémoire	1.1	PURGE	*YES

• 3) Résultat dans le travail

163319/PLB/QPADEV0008 Propriétés						
Général	Priorité d'exécution(1-99):	20	1 = Le plus élevé			
Performances	Tranche de temps(1-9999999):	2000	milliseconde(s)			



- C'est mettre en place le SSL pour crypter les flux qui transitent.
- Vous devrez utiliser le logiciel DCM:





- Vous devrez faire les opérations suivantes
- Sur le serveur :
 - Créer un certificat autosigné ou en importé un à partir d'un généré par un organisme de certification
 - Assigné ce certificat à la protection de votre application.
 - Vérifié que le service telnet5250 est bien démarré avec le paramètre ALWSSL(*YES)

- Sur le client
- Vous devez indiquer que vous utilisez SSL, exemple ici sur ACS

Connexion	
Nom de session	Ecran 5250
Adresse de destination	neptune
Port de destination	992
Protocole	Telnet - TLS/SSL
ID du poste de travail	Génération
Taille de l'écran	27 x 132 ~
Page de codes hôte	1147 Euro - France \sim

Messa	ge d'interrogation X
?	L'autorité de certification suivante a été détectée lors des négociations SSL :
•	Emetteur : CN=neptune.gaia.lan_CERTIFICATE_AUTHORITY, O=IBM Web Administration for i, ST=Any, C=FR Objet : CN=neptune.gaia.lan_CERTIFICATE_AUTHORITY, O=IBM Web Administration for i, ST=Any, C=FR Algorithme de signature : SHA256withRSA ID objet : 1.2.840.113549.1.1.11 Date de début de validité : 14 mars 2024 Date de fin de wildité : 14 mars 2024
	Voulez-vous ajouter cette autorité de certification à votre ensemble digne de confiance ?





Université IBM i – 19 et 20 novembre 2024

- Astuce
 - Mettre une alerte avec le service SQL pour les éviter les ruptures de productions
 - Exemple :
 - Ici vous remonter une alerte à 1 mois

```
    SELECT *

            FROM TABLE (
                QSYS2.CERTIFICATE_INFO('*NOPWD')
                )
                WHERE VALIDITY_END < CURRENT DATE + 1 MONTH;</li>
```



- Astuce
 - Ces programmes de services nécessitent un arrêt du service telnet.
 - Faites l'activation avant un IPL, quand vous pouvez.
 - Sinon prévoyez un programme que vous lancerez voici un exemple :
 - →WRKREGINF puis 8 ADDEXITPGM





- QIBM_QWC_JOBITPPGM, ce programme permettra d'intervenir sur un travail en exécutant une commande ou un autre programme.
- Remarque :

Son exécution dépend de la valeur système QALWJOBITP.

- QIBM_QMH_REPLY_INQ, pour contrôler et qui peut répondre à un message en attente
- QIBM_QMH_HDL_INQEXT, pour indiquer une réponse par défaut à un message, vous permettra d'éviter des réponses erronées sur un message.

- Il y a 2 programmes d'exit qui fonctionnent de la même manière pour interdire l'usage des touches de fonction ATTN et System Request :
 - QIBM_QWT_PREATTNPGMS
 - QIBM_QWT_SYSREQPGMS
- Vous devrez en plus indiquer les utilisateurs qui sont assujettis à ce contrôle par l'API QWTSETPX

- Astuce :
 - Si vous utilisez ces 2 programmes d'exit vous devrez vous outiller pour suivre les utilisateurs impactés par ceux-ci.



Le revamping

- Il existe des solutions de revamping qui permettent d'émuler du 5250 dans des applications de type web, elles sont basées sur différentes technologies.
- Vous pouvez par exemple utiliser ponctuellement celle d'IBM qui est fournie dans le logiciel 5770XH2

Attention, ce n'est plus supporté



IBM i Access – mobile 5770XH2

- https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-mobile
- L'écran d'accueil
- http://neptune:2011/iamobile

<	>	C		🗋 🔺 No	n sécurisé	neptune:2011/iamobile/i	WAMenu?tab=5250#mer	iu.5250
Μ	Gmail	YouTube	💡 Maps	💼 Actualités	💁 Traduire	Imported from Chro	🚺 "Je ne suis plus inqu	S Expertise
	Mor	n accès mo	obile					
	Mor	ı dossier ((2)					
	Tab	leau de be	ord					
e	Imp	oression						
	Mes	sages						
٢	Tra	vaux						
	525	0						
S	essi	ons active	s					
S	essi	ons config	jurées					
Ľ	vema	rrage de s	session		_			
Ŀ	Sys	teme						
■	Bas	e de donn	iées					
	Fich	iers						
<u></u>	Con	nmande						
2	Télé	chargem	ent					
d'	Per	sonnalisat	tion					
8	Aut	res						



IBM i Access – Mobile 5770XH2

Démarrer une session





IBM i Access – Mobile 5770XH2

La mire d'accueil



		(C) COPYRIGHT IBM CORP. 1980, 2018.			
1147	MW	6,53			
	Attention	Régénération de l'écran	Aide	Page précédente	Entrée
	Appel système	Arrêt de session	Réinitialisation	Page suivante	
- Ma	icros				

Macros									
Macro : test 🗸	Exécution de macro								
Début d'enregistrement									



IBM i Access – Mobile 5770XH2

Exemple le WRKACTJOB

$\langle \rangle$	C	(Non s	écurisé neptune	:2011/iamobile/	iWA5250				
M Gma	il 🕨 YouTube	💡 Maps 🧧	Actuali	tés 🧕	🛚 Traduire 📔 Imp	orted from Chro	👌 "Je ne suis p	lus inqu	S Expertises		
Menu											
		Ge	estion de	s travaı	ux actifs	NEF	TUNE				
% UC:	0,0	Intervalle:	00:00	0:00	05. Travaux actifs:	/10/24 08:52:4 336	1 CEST				
Indiquez vos options et appuyez sur ENTREE. 2=Modifier 3=Suspendre 4=Arrêter 5=Gérer 6=Libérer											
7=Afficher message 8=Gérer fichiers spoule 13=Déconnecter Util											
Opt	S-syst/trav ARCAD	en cours QSYS	Type SBS	% UC 0.0	Fonction	Etat DEQW					
	ARCAD	ARCAD_NET	ASJ	0,0	CMD-AMSGCMDE	MSGW					
	GSIGNON	QSYS	SBS	0,0		DEQW					
	PROFOUNDJS	QSYS	SBS	0,0		DEQW					
	QCMN	QSYS	SBS	0.0		DEQW					
	QCTL	QSYS	SBS	0,0		DEQW					
Daramàt	roo ou commando					A suiv	re				
===>	res ou commande										
Exit	F	Réafficher	Relan	cer	Données intervall	e écoulé					
Annule	r A	Autres options		Autres	touches						
1147							11,2				
	Attention Régénération de l'écran				Aide			je précédente	Entrée		
Appel système Arrêt de session				Réiniti	Réinitialisation Page suivante						



URLOGRAPHIE

- https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc158.html
- <u>https://fr.wikipedia.org/wiki/Telnet</u>
- https://poweribmi.fr/2020/05/25/configurer-une-session-5250-securisee-tls-sslavec-le-nouveau-digital-certificate-manager-dcm/
- https://www.gaia.fr/blog/
- https://www.ibm.com/docs/fr/i/7.4?topic=programs-register-exit



